

Panduan Instalasi Bel Otomatis Sekolah – VGTECH

Instalasi, perizinan, dan uji bunyi (Android)

v1.0.0 • 25 August 2025

Prasyarat

- ▶ **Level** tingkat Android min. 6.0 (API 23) — disarankan Android 8+ untuk kestabilan.
- ▶ **Kapasitas** penyimpanan kosong ±40 MB.
- ▶ **Koneksi** internet dibutuhkan saat pertama kali mengaktifkan lisensi (jika premium).

Unduh APK

- ▶ **Buka** situs resmi VGTECH dan unduh file APK terbaru.
- ▶ **Simpan** di folder yang mudah ditemukan (mis. Download).

Izinkan Sumber Tak Dikenal

- ▶ **Masuk** ke Pengaturan > Keamanan > Instal aplikasi yang tidak dikenal (nama menu bisa berbeda).
- ▶ **Buka** aplikasi file manager / browser yang Anda gunakan lalu aktifkan Izinkan dari sumber ini.

Instal APK

- ▶ **Buka** file APK yang sudah diunduh, lalu ketuk Instal.
- ▶ **Bila** diminta, konfirmasi izin instalasi dari sumber ini.

Beri semua izin yang diminta aplikasi

- ▶ **Notifikasi** — agar alarm bisa menampilkan notifikasi (Android 13+ mewajibkan izin ini).
- ▶ **Ekstensi** alarm — agar bel bisa berbunyi tepat waktu walau layar mati (Android 12+).
- ▶ **Perkecualian** Optimasi Baterai — supaya sistem tidak mematikan aplikasi di latar belakang.
- ▶ **Akses** Media/Audio (penyimpanan) — jika Anda ingin memutar file musik lokal.

Perizinan khusus (opsional tapi disarankan)

- ▶ **Jangan** Ganggu (DND) — jika sekolah memakai mode senyap; aktifkan prioritas alarm.
- ▶ **Setel** volume Alarm — pastikan channel ALARM tidak 0/silent. Minimal disarankan $\geq 20\%$.

Pengaturan awal & uji bunyi

- ▶ **Buka** aplikasi, lalu tambahkan setidaknya satu Jadwal Reguler (pilih hari, jam, dan musik).
- ▶ **Tekan** tombol  di daftar jadwal untuk uji bunyi manual.
- ▶ **Matikan** layar ponsel dan pastikan bel tetap berbunyi sesuai jadwal.

Update aplikasi

- ▶ **Buka** update manual, unduh APK terbaru dan instal di atas versi lama (data jadwal tetap aman).

FAQ ringkas

Bell tidak bunyi saat layar mati — pastikan Exact alarm aktif dan aplikasi dikecualikan dari optimasi baterai.

Suara pelan/tidak terdengar — cek volume kanal ALARM di pengaturan suara Android.

Mula lokal tidak tampil — beri izin penyimpanan/media dan pastikan file masih ada.

Bantuan

Email: vividglobaltechnology@gmail.com

Web: www.belsekolah.my.id

*Catatan: tampilan menu Android dapat berbeda antar merek/versi. Jika kesulitan, buka menu **Pengaturan Perangkat** di dalam aplikasi untuk panduan otomatis.*